



Głoska *dż*.



Głoskę *dż* wymawia się tak samo jak głoskę *cz*. Różni się ona od *cz* tylko tym, że jest dźwięczna. Porównaj obrazki.



Głoska *dż*.



Głoska *cz*.



Są dwa sposoby uczenia się wymowy głoski *dż*.

I. sposób (podobny do sposobu uczenia się *cz*).

1. Usiądź przed lustrem.
2. Czubkiem języka dotknij miejsca tuż za walcikiem dziąsłowym. Poszukaj tego miejsca (sprawdź na schemacie, gdzie język dotyka dziąseł przy wymowie *dż*).
3. Dotykając językiem właśnie tego miejsca, wymawiaj *d* dziąsłowe (będzie brzmiało inaczej niż zwyczajne *d*).
4. Spróbuj wymawiać *d* dziąsłowe szybko.
5. W ten sam sposób ćwicz sylaby: *da, do, du, de, dy*.
6. Zbliź zęby dolne i górne - w tym układzie powtarzaj sylaby: *da, do, du, de, dy*.
7. Popatrz na wargi - muszą być wysunięte i zaokrąglone. Zrób „dzióbek” i wymawiaj: *da, do, du, de, dy*, jak wyżej.
8. Ćwicz przed lustrem - kontroluj cały czas, czy usta nie są uśmiechnięte.
9. Jeśli uważnie ćwiczyłeś Twoje „dziwne” *d* - wymawiane przy zbliżonych zębach i z „dzióbkiem” na wargach - brzmi teraz jak *dż*.

II. sposób (kiedy umiesz dobrze wymawiać *cz*).

Wymów kilka razy *t - d, t - d, t - d*. Teraz spróbuj: *cz - dż, cz - dż, cz - dż*. Język wykonuje identyczne ruchy. Przy wymowie *dż* „włączasz” tylko dźwięk - czyli wiązadła głosowe pracują ($d = t + \text{dźwięk}$, $dż = cz + \text{dźwięk}$).



dżo, dżu, dża, dże

odżo, udżu, adża, edże

dżokej, judo [dżudo], dżungla, dżem, dżentelmen, jacuzzi [dżakuzi], jazz [dżez], joystick [dżojstik], jeep [dżip], jogging [dżoging], gadżet, menedżer, maharadża, drożdże, gwizdzą, jeżdżą, rozgwieżdżone, dżdżysty, dżdżownica

Uprawiał jogging tylko w dżinsach, przy których miał mnóstwo gadżetów.

W dżdżysty dzień z ziemi wychodzą dżdżownice.

Jeden dżentelmen chciał uprawiać judo tylko w dżungli.

Pewien dżokej jadł oprócz dżemu tylko drożdże - ufając, że urośnie.

Menedżer pewnego maharadży co roku wyjeżdżał swoim jeepem w góry. Tam słuchał jazzu i cicho gwizdząc patrzył w rozgwieżdżone niebo.



Głoski *cz* i *dż* są głoskami chwilowymi. Słysząc je tylko przez moment. Próbując je przedłużyć - otrzymamy odpowiednio: *cz = sz*, *dż = ż*.

Na pocieszenie... Wyrazów z głoską *dż* jest niewiele w języku polskim.